
Zmiany licencjonowania w Solid Edge 2020 FAQ

Q: Czy plik licencji v220 umożliwi uruchomienie poprzednich wersji Solid Edge?

A: Nie, plik licencji do Solid Edge 2020 został dostosowany do platformy licencjonowania „Common License Toolkit” w celu zjednoczenia licencjonowania dla produktów SPLMS (tj. NX, Teamcenter, ect.). Przejście na nową platformę licencjonowania spowodowało zmianę demona oraz szyfrowania, co jest przyczyną braku możliwości uruchamiania wcześniejszych wersji Solid Edge.

Q: Czy użytkownicy mogą używać równolegle licencji v220 oraz v219 lub wcześniejszych?

A: Tak, podczas okresu przejściowego użytkownicy będą mogli używać równolegle pliki licencji do v220 oraz v219 i wcześniejszych. Po wydaniu wersji v221 ponownie zostaną przywrócone narzędzia do wykrywania piractwa i nadużywania licencji.

Q: Czy zabezpieczający klucz USB dla licencji pływających v220 jest nadal potrzebny?

A: Nie, ze względu na zmianę platformy licencjonowania na CTL, klucz USB nie będzie już potrzebny. Wszystkie pliki licencji pływających będą oparte o Composite ID oraz Host Name tak jak inne produkty na platformie CTL. Klucz USB jest potrzebny tylko w przypadku równoległego korzystania z Solid Edge-a 2019 i 2020.

Q: Czy klient może samodzielnie zarejestrować numer Composite ID i Host name na stronie zarządzania licencjami „Licence Management”?

A: Tak, jeśli do tej pory klient nie zarejestrował numeru Composite ID i Host name. Aby zarejestrować Composite ID i Host Name, należy przejść na stronę License Management i zalogować się za pomocą konta WebKey, następnie wybrać pozycję **Composite Host ID**, wprowadzić wymagane dane i kliknąć **Submit**. Szczegółowa instrukcja rejestracji -> ["Aktywacja licencji pływającej Solid edge 2020"](#)

Q: Czy pracownicy GM System mogą zarejestrować numer Composite ID i Host name na stronie zarządzania licencjami „Licence Management”?

A: Nie, pracownicy GM System nie mają możliwości zarejestrowania numeru Composite ID i Host Name w imieniu klienta.

Q: Ile czasu ma klient na rejestrację numeru Composite ID i Host Name dla posiadanych licencji pływających?


A: Wszyscy klienci powinni najszybciej jak to możliwe zarejestrować Composite ID i Host Name, lecz nie później niż data wygaśnięcia Opieki Technicznej.

Q: Co się stanie jeśli klient nie zarejestruje numeru Composite ID i Host Name?

A: Klienci którzy nie zarejestrują numeru Composite ID i Host Name na stronie License Management nie otrzymają permanentnego pliku licencji do v220.

Q: Jak odczytać numer Composite ID i Host Name?

A: Pobierz generator [GetCID.exe](#) lub wyszukaj go w folderze **Program** w lokalizacji instalacji Solid Edge 2020 i uruchom go na stacji pełniącej rolę serwera licencji. Proszę pamiętać, aby rejestrować numer Composite ID powiązany z kartą Ethernet Connection. W przypadku podania numeru Composite ID powiązanego z kartą Wi-Fi i późniejszego jej wyłączenia SOLID EDGE 2020 nie uruchomi się.



```
C:\Users\I.smiachowski\Desktop\warsztat\getcid.exe
Composite HostID Value(s):

Multiple composite hostids (CIDs) indicate you have multiple network adapters.
You should select the first CID or the most appropriate CID based on the network
adapter which is currently active. The Siemens PLM Software Licensing CIDs
for this host DT-LS-01

COMPOSITE=A57C28F7EE5E - Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8260 #2
(MAC : 34F64B9E1C4A)
COMPOSITE=E9A330EDB773 - Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-LM
(MAC : D481D7B0BFC6)

Press the ENTER key to continue...
```

Q: Czy produkty przypisane do stanowiska (Node-Locked) i produkty pływające (Floating) mogą być na tym samym Sold-To?

A: Nie, produkty przypisane do stanowiska (Node-Locked), muszą pozostać na osobnym Sold-To.

Q: Czy po przejściu na wersję v220 klienci będą musieli zwrócić klucz USB?

A: Nie, klienci mogą zachować klucz USB, lub mogą go odesłać do firmy GM system na adres: GM System Sp. Z o.o., ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław.

Q: Czy klient który posiada licencje pływającą Solid Edge oraz NX & Teamcenter na jednym numerze Sold-To otrzyma licencje permanentną?

A: Tak, numer Composite ID zarejestrowany dla licencji NX & Teamcenter zostanie wykorzystany do wygenerowania pojedynczego pliku licencji na wszystkie zakupione produkty.

Q: Jak wygląda proces połączenia plików licencji na Solid Edge & NX na oddzielnych numerach Sold-To do jednego Sold-To?:

A: Klient powinien zwrócić się do firmy GM System z zapytaniem, czy połączenie posiadanych przez niego produktów jest możliwe. W informacji zawrotnej zostaną przekazane dalsze kroki związane procedurą transferu.

Q: Czy po przejściu na platforma CTL, użytkownicy licencji pływających będą mieli możliwość wypożyczenia licencji?

A: Tak, lecz wypożyczanie licencji będzie się odbywało za pomocą narzędzia „Wypożyczanie licencji” tak samo jak w przypadku NX.

Q: W jaki sposób klienci po rejestracji Composite ID i Host Name otrzymują plik licencji permanentnej?


A: Klienci po rejestracji Composite ID i Host Name są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie firmy GM System poprzez wysłanie wiadomości z numerami Sold-To zarejestrowanych licencji na adres cod@gmsystem.pl. Po otrzymaniu ww. informacji klienci otrzymają mailowo permanentny plik licencji od firmy GM System.

Q: Co w przypadku gdy klient rejestruje niewłaściwy numer Composite ID?

A: W takim przypadku klient musi wypełnić [Certyfikat zaprzestania korzystania z licencji](#) w którym wpisze właściwy numer Composite ID. Po otrzymaniu dokumentu firma GM System dostarczy nowy plik licencji wygenerowany na nowe dane.

Q: Czym różni się numer Composite ID od numeru Composite2 ID?

A: Composite ID i Composite2 (dawniej Solid Edge CID) są to dwa różne numery generowane według innego algorytmu. Numer Composite ID używany jest w przypadku licencji pływającej. Composite2 ID znajduje zastosowanie w przypadku licencji przypisanej do stanowiska (Node-Lock) oraz licencji domowej. Numer Composite ID można odczytać z aplikacji [GetCID.exe](#), natomiast numer Composite2 z aplikacji „Licencjonowanie” uruchamianej na stacji roboczej (komputerze Konstruktora).



Licencja pływająca charakteryzuje się występowaniem linii tekstu zaczynającej się od słowa „SERVER” oraz „VENDOR”

Przykład:

SERVER YourHostname 28000 (w miejscu kropek mogą występować różne wartości)

VENDOR ugsImd